

Outlook Express メール設定方法

- ・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされている Outlook Express で DoSPOT ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。

■アカウント設定情報

アカウントの種類	POP3
メールアドレス	medias@do-spot.net
受信メールサーバー	mail.do-spot.net
送信メールサーバー	mail.do-spot.net
送信サーバー(SMTP)	587
アカウント名	medias@do-spot.net
パスワード	メールパスワード

① Outlook Express を起動します。

(1) 画面左下の[スタート]ボタン>[すべてのプログラム]の順にクリックします。




(2) [Outlook Express]をクリックし、プログラムを起動します。




※初めて起動する場合、表示名の入力画面が表示されます。この場合には手順④から作業を行います。

② Outlook Express 起動後、画面上部の【ツール】>【アカウント】の順にクリックします。



③ インターネットアカウント画面で、【メール】タブを開き、【追加】ボタン>【メール】の順にクリックします。



- ④表示名に任意の名前を入力し、**[次へ]**ボタンをクリックします。 ※送信先に設定した名前が表示されます。

インターネット接続ウィザード

名前

電子メールを送信するとき、名前が [送信者] のフィールドに表示されます。表示する名前を入力してください。

表示名(D): 例: Taro Chofu

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

- ⑤インターネット電子メールアドレス画面でメールアドレスを入力し、**[次へ]**ボタンをクリックします。
登録情報通知書のメールアドレスを入力します。 ●入力例：medias@do-spot.net

インターネット接続ウィザード


インターネット電子メール アドレス

電子メールのアドレスは、ほかのユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

電子メール アドレス(E): 例: t-chofu@microsoft.com

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

⑥インターネット電子メールアドレス画面でメールアドレスを入力し、**[次へ]**ボタンをクリックします。



●設定情報

受信メールサーバーの種類	POP3 を選択します。
受信メール(POP3 または IMAP)サーバー	mail.do-spot.net と入力します。
送信メール(SMTP)サーバー名	mail.do-spot.net と入力します。

⑦電子メールサーバーのセットアップ画面で設定情報を入力し、**[次へ]**ボタンをクリックします。

※設定情報は下記表をご参照ください。

インターネット サービス プロバイダから提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。

アカウント名(A): medias@do-spot.net

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(W)

メール アカウントにアクセスするときに、インターネット サービス プロバイダがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を必要としている場合は [セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する] をオンにしてください。

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する(S)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

●設定情報

アカウント名	medias@do-spot.net と入力します。 ※メールアドレスと同様となります。
パスワード	メールのパスワードを入力します。
パスワードを保存する	チェックします。
セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)を使用する	チェックしません。


⑧設定完了画面で、**[完了]**ボタンをクリックします。

設定完了


セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。
これらの設定を保存するには、[完了] をクリックしてください。

< 戻る(B) **完了** キャンセル


⑨インターネットアカウント画面で、設定を行ったアカウントを選択し、**【プロパティ】**ボタンをクリックします。



⑩アカウントのプロパティ画面で**【サーバー】**タブを開き、画面最下部にある、**【このサーバーは認証が必要】**の項目にチェックします。



⑪ アカウントのプロパティ画面で**[詳細設定]**タブを開き、各項目を設定し、**[OK]**ボタンで画面を閉じます。



● 設定情報

送信メール(SMTP)	587
このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックしません。
受信メール(POP3)	110
このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックしません。

⑫ インターネットアカウント画面を**[閉じる]**ボタンで閉じ、設定完了となります。

